

CONFIGURAZIONE POSTA ELETTRONICA – ANDROID

APP G-MAIL CON SERVER IMAP CON SSL (CONSIGLIATO)

1. Da *Impostazioni*→*Account* selezionare “**Aggiungi Account**” e poi “**Personale (IMAP)**” oppure se già si hanno indirizzi e-mail configurati sul proprio telefono aprire l’app G-Mail, cliccare sul simbolo del menù ☰ in alto a sinistra e poi cliccare sul nome dell’account già configurato, quindi su “**Aggiungi Account**”.
2. Digitare il proprio indirizzo e-mail xxxxx@nomedidominio.xxx
3. Cliccare poi su “**Configuraz. Manuale**”
4. Scegliere poi “**Personale (IMAP)**”
5. In *Impostazioni* server Posta in arrivo lasciare nome utente e password invariati, **cambiare** il server di posta in entrata immettendo **server.comesifa.pro**
6. Comparirà una schermata per le *Impostazioni* server Posta in uscita, lasciare nome utente e password invariati, **cambiare** il server di posta in uscita (SMTP) immettendo **server.comesifa.pro**
7. Scegliere le opzioni di sincronizzazione (si consiglia di lasciare quelle di default) e cliccare su “**Avanti**”.
8. Scegliere un nome per l’account (facoltativo) ed il nome che i destinatari delle e-mail visualizzeranno come mittente e cliccare su “**Avanti**”
9. L’account è stato impostato.

APP G-MAIL CON SERVER IMAP SENZA SSL

10. Da *Impostazioni*→*Account* selezionare “**Aggiungi Account**” e poi “**Personale (IMAP)**” oppure se già si hanno indirizzi e-mail configurati sul proprio telefono aprire l’app G-Mail, cliccare sul simbolo del menù ☰ in alto a sinistra e poi cliccare sul nome dell’account già configurato, quindi su “**Aggiungi Account**”.
11. Digitare il proprio indirizzo e-mail xxxxx@nomedidominio.xxx
12. Cliccare poi su “**Configuraz. Manuale**”
13. Scegliere poi “**Personale (IMAP)**”
14. Immettere la password della casella di posta
15. In *Impostazioni* server Posta in arrivo lasciare nome utente e password invariati, **cambiare** il server di posta in entrata immettendo **mail.nomedidominio.xxx**
16. Il telefono darà un avviso di “Certificato non valido”, cliccare su “**Avanzate**”
17. Il Telefono mostrerà il certificato, scorrere fino in fondo e cliccare su “**Procedi comunque**”
18. Comparirà una schermata per le *Impostazioni* server Posta in uscita, lasciare nome utente e password invariati, **cambiare** il server di posta in uscita (SMTP) immettendo **mail.nomedidominio.xxx**
19. Il telefono darà un avviso di “Certificato non valido”, cliccare su “**Avanzate**”.
20. Il Telefono mostrerà il certificato, scorrere fino in fondo e cliccare su “**Procedi comunque**”.
21. Scegliere le opzioni di sincronizzazione (si consiglia di lasciare quelle di default) e cliccare su “**Avanti**”.
22. Scegliere un nome per l’account (facoltativo) ed il nome che i destinatari delle e-mail visualizzeranno come mittente e cliccare su “**Avanti**”
23. L’account è stato impostato.