

CONFIGURAZIONE POSTA ELETTRONICA – IPHONE (IOS)

La configurazione consigliata è quella con protocollo IMAP e connessione SSL, in quanto consente una migliore sincronizzazione della casella tra più dispositivi.

1. Aprire l'app **Impostazioni** dell'iPhone o dell'iPad.
2. Nelle versioni più recenti di iOS, selezionare **App**, poi **Mail**, quindi **Account Mail**. In alcune versioni precedenti di iOS il percorso può essere Impostazioni > Mail > Account.
3. Cliccare **Aggiungi account**.
4. Selezionare Altro.
5. Toccare Aggiungi account Mail.
6. Compilare i campi richiesti come segue:
Nome: inserire il nome che si desidera far visualizzare ai destinatari dei messaggi, ad esempio nome e cognome oppure ragione sociale.
E-mail: inserire l'indirizzo e-mail completo, ad esempio nome@nomedidominio.xxx.
Password: inserire la password della casella di posta elettronica.
Descrizione: inserire un nome identificativo dell'account, ad esempio "Posta aziendale" oppure il nome del dominio.
7. Toccare **Avanti**.
8. Se richiesto, selezionare IMAP come tipo di account. La scelta IMAP è preferibile rispetto a POP quando si desidera consultare la stessa casella da più dispositivi, perché i messaggi restano sincronizzati sul server.
9. Nella sezione **Server posta in arrivo**, inserire i seguenti dati:
Nome host: server.comesifa.pro
Nome utente: l'indirizzo e-mail completo, ad esempio nome@nomedidominio.xxx
Password: la password della casella di posta elettronica
10. Nella sezione **Server posta in uscita**, inserire i seguenti dati:
Nome host: server.comesifa.pro
Nome utente: l'indirizzo e-mail completo, ad esempio nome@nomedidominio.xxx
Password: la password della casella di posta elettronica
11. Toccare **Avanti** e attendere la verifica dei dati da parte del dispositivo.
12. Se la verifica va a buon fine, selezionare gli elementi da sincronizzare. Per l'account di posta è sufficiente lasciare attiva l'opzione Mail. Eventuali altre opzioni possono essere lasciate secondo le preferenze dell'utente.
13. Toccare **Salva**.
14. L'account è stato configurato. Aprendo l'app Mail, sarà possibile inviare e ricevere messaggi dalla casella configurata.

Normalmente iOS configura automaticamente le impostazioni tecniche dopo l'inserimento dei server. Se l'account non dovesse funzionare correttamente, è possibile verificare le impostazioni. Aprire **Impostazioni > App > Mail > Account Mail**, selezionare l'account appena configurato, quindi entrare nelle impostazioni dell'account. Nella sezione relativa al server di posta in arrivo, verificare che l'utilizzo di SSL sia attivo.

Qualora il dispositivo richieda manualmente le porte, i parametri tecnici normalmente associati a una configurazione IMAP con SSL sono:

- **Posta in arrivo IMAP con SSL:** porta 993
- **Posta in uscita SMTP con SSL/TLS:** porta 465 oppure, se richiesto dal provider, 587 con TLS/STARTTLS